

Distr.
RESTRINGIDA

LC/DEM/R.115 Rev.1
Serie B, N° 84
13 de julio de 1992

ORIGINAL: ESPAÑOL

C E L A D E
Centro Latinoamericano de Demografía

**GUIA PARA LA INSTALACION DE MICROISIS VERSION 2.3 Y
SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA DE LA COMISION ECONOMICA PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE (SIB/CEPAL) PARA LA RED IPALCA**

Esta Guía fue preparada por el Sistema de Documentación sobre Población en América Latina (DOCPAL) del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y el Centro de Información sobre Migraciones en América Latina (CIMAL) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y forma parte del conjunto de materiales de instrucción preparados para la Red de Información sobre Población para América Latina y el Caribe. **Red IPALCA.**

**INSTALACION MICROISIS VERSION 2.3 Y
SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA DE LA CEPAL (SIB/CEPAL)
PARA LA R E D I P A L C A
(preparado por CELADE, enero 1991)
** R E V I S I O N M A Y O 1992 ****

El sistema funciona en un microcomputador IBM o compatible con disco duro y, por lo menos 512K RAM de memoria (UNESCO recomienda 640K) en sistema operativo DOS 2.0 o superior. La Instalación del sistema con su base de datos de demostración necesita por lo menos 4MB en el disco duro.

Verificar que el archivo CONFIG.SYS resida en el disco C y tenga especificados los siguientes parámetros:

**BUFFERS = 24
FILES = 24**

Este mismo archivo **NO DEBE TENER** el parámetro :

DEVICE = ANSISYS

Tanto para modificar, como para crear el archivo, use EDLINE u otro editor de texto (véase MINI-MICRO CDS/ISIS REFERENCE MANUAL version 2.3, pp. 20-21, f. initial configuration requirements).


Considerando que las bases de datos bibliográficas se incrementan rápidamente, recomendamos que el disco duro tenga 30MB para instalar las bases propias y dar cabida a otras por vía de la "importación", forma de trabajo usual en este tipo de sistemas.

Este instructivo con sus correspondientes tres disquetes permite instalar el Sistema MICROISIS y el SIB/CEPAL para la Red IPALCA.

Para tener su propia copia de respaldo proceda a copiar y sellar los disquetes tan pronto los reciba. La instalación del MICROISIS deberá hacerse en un nuevo directorio (punto 2 del instructivo). Para garantizar una correcta operación del sistema, siga cuidadosamente la secuencia de las instrucciones que se indican. El sistema no funcionará si Ud. intenta otros procedimientos porque los archivos se han trabajado en forma comprimida y se descomprimen durante la instalación.

Posicionarse en el Drive C:>

1. Colocar en el drive A: el disquete rotulado :



2. Elija el nombre del directorio donde desea que sea instalado el: Sistema de Información Bibliográfica de la CEPAL (SIB/CEPAL) para la RED IPALCA.

Digite:

A: **INSTALL** y el nombre elegido para el directorio (recomendamos IPALCA), por ejemplo (en negrita lo que debe ingresar al computador):

C:> **A:INSTALL IPALCA <ENTER>**

Donde IPALCA es el nombre del directorio donde se instalará el Sistema.

3. Una vez que ha digitado: A:INSTALL y el nombre del directorio, en pantalla aparecerá:


**INSTALACION MICROISIS (VERSION 2.3) Y
SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA DE LA CEPAL (SIB/CEPAL)
PARA LA R E D I P A L C A
(preparado por CELADE, enero 1991)
** R E V I S I O N M A Y O 1992 ****

4. A continuación, en pantalla aparecerá:

Inserte el disquete SIB02 en el dispositivo A:

y presione <ENTER> cuando esté listo.

5. Cambiar el disquete que se encuentra en la unidad A: por el disquete rotulado:




y presione <ENTER>

6. Después de unos minutos aparece el mensaje:

Inserte el disquete SIB03 en el dispositivo A:

y presione <ENTER> cuando esté listo.

7. Sacar el disquete que está en la unidad A: y colocar el disquete rotulado:



y presione <ENTER>

8. Terminada la instalación del sistema, en pantalla aparecerá el siguiente mensaje:

MICROISIS (VERSION 2.3) Y EL SISTEMA DE INFORMACION
BIBLIOGRAFICA DE LA CEPAL (SIB/CEPAL)
PARA LA RED IPALCA
ESTAN INSTALADOS

A continuación, RETIRE el disquete SIB03 del dispositivo A:

y presione <ENTER>

9. Este procedimiento debe ejecutarse una sola vez, con lo cual queda instalado en su microcomputador el sistema **MICROISIS** versión 2.3 **SIB/CEPAL** y su **modificación para la RED IPALCA**. Para usar el sistema en forma habitual, usted deberá posicionarse en el directorio en el cual se instaló el sistema, digitando:

Ej: C:>CD IPALCA

En pantalla aparecerá:

C:\IPALCA>

A continuación, para el procesamiento de información en población y temas relacionados, refiérase a los Manuales preparados por el Sistema de Información Bibliográfica de la CEPAL (SIB/CEPAL) y a las guías de DOCPAL y CIMAL.

